HANDLEIDING STORAGECRAFT RESTORE MANAGEMENT SERVER



Cloud2 B.V.
Koelmalaan 350 - 5e verdieping
1812 PS Alkmaar

INHOUDSOPGAVE

Storagecraft Restore Management Server 2
Configuratie van de Management Server..... 2
StorageCraft configuratie op de server..... 3

STORAGECRAFT RESTORE MANAGEMENT SERVER


In deze handleiding wordt stap voor stap beschreven hoe u een willekeurige server restored vanaf de Management Server. De volgende stappen worden behandeld:

- Configuratie van de Management Server
- Configuratie StorageCraft op de server


CONFIGURATIE VAN DE MANAGEMENT SERVER

Omdat StorageCraft de backup bestanden via een FTP verbinding van de Management Server gaat restoren moeten de backup bestanden eerst op de Management Server gedownload worden en in een share map gezet worden.


1. Open de FileZilla FTP client op de Management Server zodat de backup bestanden gedownload kunnen worden.
2. Klik op het icoon 'Site Manager' links bovenin de software en vul de gegevens van uw StorageCraft FTP account in;
3. Klik op Connect om verbinding te maken.



4. Download de backup bestanden van de backup server naar de share map op de Management Server.



5. Wanneer het downloaden naar de share map voltooid is kunt u de server starten die u wilt restoren met de Catalog CD van StorageCraft genaamd "RE-CrossPlatform-32bit"




STORAGECRAFT CONFIGURATIE OP DE SERVER

6. Wanneer StorageCraft eenmaal is opgestart navigeert u naar de Disk Map om de partities te formatteren. Klik op de partitie en ga met een rechtermuisklik naar de Disk Utility.



7. Formateer, creëer, en mount de partitie.
Stel bij het formatteren van de partitie het Schema op "Master Boot Record"



Stel bij het creëeren van de partitie het Type op "NTFS"




8. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Drives" om de share map toe te voegen en de backup bestanden te downloaden van de Management Server.



9. Klik op het onderstaande icoontje.



10. In het "Add Network Location" scherm voegt u het pad naar de share map op de Management Server toe.




UNC Path: Vul in het UNC Path het IP adres van de Management server in.


Domain: Vul hier de computernaam van de netwerkshare in.

Username/Password Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord van de computer of server in.


11. Wanneer de connectie met de Management Server is geslaagd zal de share map samen met de backup bestanden die de map bevat verschijnen in het overzicht.




12. Klik bij "Tasks" op Restore Volume en selecteer het gewenste backup bestand uit de share map die u wilt restoren. Log vervolgens in met uw backup image password.



13. Selecteer het gewenste backup moment die u wilt restoren.



14. Selecteer de gewenste partitie waar u de backup wilt restoren.




15. StorageCraft zal nu de backups vanaf de Management Server restoren op de server. Wanneer het restore proces is voltooid raden wij aan te controleren of er een HIR (hardware independent recovery) uitgevoerd moet worden.



16. Klik in het Tools menu aan de linkerkand van de software op 'HIR Configuration'



U krijgt in het volgende menu de herstelde volumes te zien. Selecteer de volume waarvan de machine opgestart gaat worden:



Klik 'Install Drivers to Volume'. Start daarna de machine opnieuw op.